







# Permisos de usuarios: ACLs, Tags y Control de acceso a Wizard

[Volver al Índice de Documentación Pandora FMS](#)

## Permisos de usuario

Existen varios sistemas de permisos que restringen lo que un usuario puede ver o administrar.

### ACLs

El sistema de ACLs controla qué elementos puede un usuario ver o administrar en función del grupo al que pertenecen.

Por ejemplo:

- Un usuario puede tener permisos de lectura sobre las plantillas de alerta del grupo Applications y de administración sobre las del grupo Servers.
- Podrá ver y asignar las plantillas de los dos grupos, pero solo tendrá opción de editar o eliminar las del grupo Servers.

Para conocer más información sobre los ACLs haga click en el siguiente [enlace](#).

### Tags

Un Tag es una etiqueta que se puede asignar a un módulo.

Un usuario puede tener los ACLs en un determinado grupo restringidos por Tags. De ser así, solamente se aplicarán esos ACLs a los módulos que contengan esos Tags.

Por ejemplo:

- Un usuario puede tener permiso de lectura o administración en el grupo Servers restringido al Tag *Sistemas*.
- Solamente tendrá esos permisos sobre los módulos, que aún perteneciendo a un agente del grupo Servers, tengan asignado el Tag *Sistemas*.

Para conocer más información sobre los tags haga click en el siguiente [enlace](#).



## Control de acceso a Wizard

Los usuarios tienen asignado un nivel de acceso respecto al Wizard de la Metaconsola. Este nivel puede ser *Básico* o *Avanzado*. A su vez, las plantillas de alerta y los componentes de módulos (locales y de red) también tendrán este nivel de acceso.

### Visibilidad

#### Acceso Básico

Los usuarios de acceso *Básico* solo podrán ver en el Wizard las alertas correspondientes a las plantillas de alerta con nivel *Básico* y los módulos creados desde componentes de nivel *Básico*.

#### Acceso Avanzado

Los usuarios de acceso *Avanzado* verán en el Wizard las alertas y módulos tanto de nivel *Básico* como *Avanzado*.

### Configuración

Aparte de la visibilidad, el nivel de acceso también afecta a la configuración de los módulos y sus alertas.

En el apartado de **Operación (Monitoring Wizard)** se explica con detalle la diferencia entre la configuración de un monitor Básico y Avanzado.

[Volver al Índice de Documentación Pandora FMS](#)



From:

<https://pandorafms.com/manual/> - **Pandora FMS Documentation**

Permanent link:

[https://pandorafms.com/manual/es/documentation/06\\_metaconsole/04\\_permissions](https://pandorafms.com/manual/es/documentation/06_metaconsole/04_permissions)

Last update: **2021/06/14 10:28**