



Interfaz de Pandora RC



From:

<https://pandorafms.com/manual/!current/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!current/es/documentation/09_pandora_rc/04_pandora_rc_interface

2024/10/03 18:59




Interfaz de Pandora RC

Interfaz y manejo

Requisitos mínimos para utilizar Pandora RC (antes llamado *eHorus*):

- Navegador web Internet Explorer 10, Google Chrome 8, Mozilla Firefox 28, Safari 6 (o versiones posteriores de los mismos).
- 1 GB de RAM y una conexión de por lo menos 256 kilobits a internet.
- Dirección web: <https://portal.ehorus.com/>.

Al iniciar sesión se obtiene una lista de máquinas a las que ha instalado un agente y se han conectado a la plataforma.




The screenshot displays the Pandora RC web interface. At the top, there is a navigation bar with the Pandora RC logo, a search bar, and a user profile icon labeled 'admin'. The main content area features a welcome message: 'Welcome back, Administrator!' with a timestamp 'Retrieved 5 agents at 8 de junio de 2023, 11:41:38'. Below this, a grid of agent cards is shown. Each card includes a status indicator (green for 'Connected'), an agent name, operating system, version, IP address, and a description. The agents listed are: 1. DESKTOP-KHVVTU7 (Windows / 1.1.3) with IP 192.168.80.139. 2. Hydra - CVIVikBpd (Linux / 1.1.2) with IP 192.168.178.210. 3. Hydra - GmnByVleP (Linux / 1.1.2) with IP 192.168.178.210. 4. GNS3 - IGLPwwGXz (Windows / 1.1.3) with IP 192.168.80.207. 5. Phaser - SoriEBNxt (Linux / 1.1.3) with IP 192.168.80.123. A left sidebar contains navigation links for Agents, Groups, Users, Updates, Servers, Zones, Audit, Setup, and About.

Una vez tenga sistemas conectados, se podrá observar que los agentes pueden estar en varios estados, en función de su color:

- Verde: Todo correcto, agente accesible.
- Rojo: Agente detenido o no accesible desde hace mucho tiempo.
- Amarillo: El agente no responde, pero hace poco tiempo estaba bien.
- Rojo: Uso activo, siendo usado en este momento y hasta que no se libere no se puede conectar.

Para usar la pantalla remota, se hace clic en "Display" y luego clic en conectar pantalla:




Una vez conectado, existe una barra de botones flotantes en la parte superior de la pantalla remota. Estas opciones permiten minimizar la barra de botones, obtener una captura de pantalla, acceder al portapapeles remoto y permitir copiar/pegar en remoto, enviar una combinación de teclas (CTRL-ALT-DEL y otras), o poner el modo de pantalla completo.

Gestión de usuarios y grupos

El sistema Pandora RC está diseñado para que se pueda gestionar un gran conjunto de máquinas con un conjunto de personas. Para ello existe el concepto de *grupo*. Cualquier usuario puede crear un grupo, la sección de grupos está en el menú lateral izquierdo.

Siempre existe un grupo "default" al cual se asignan todas las máquinas provisionadas por ese usuario. Es posible crear grupos nuevos, asignar equipos a esos grupos y asociar usuarios de Pandora RC a dichos grupos, para que esos usuarios puedan conectarse a los equipos dentro de esos grupos:



Para añadir un agente a un grupo, edite el agente y modifique el grupo por defecto por el que desea asociar. Un agente solamente puede pertenecer a un grupo. Solo podrá asignar un grupo de

los que se hayan creado con su clave de usuario.

[Volver al índice de documentación de Pandora FMS](#)